

Агрегация

Описанным здесь способом выполняются задания типа:

- Агрегация
- Постановка на баланс
- Добавление

Задание типа *Палерирование* является усеченной версией вышеуказанных типов без процесса наполнения коробов.

Цель заданий подобного типа - первичная фиксация марки и её упаковки в короб/палету. В задании указывается только одна продуктовая позиция [серия], соответственно считается, что все сканируемые в задании марки относятся к этой продукции [серии]. Для марок старого типа дополнительно контролируется сканируемый штрихкод PDF417 на соответствие алко-коду продукции. В штрихкоде марок нового образца Datamatrix информация об алко-коде продукции отсутствует и такой контроль не возможен.

Наполнение короба

Выполнение задания начинается с наполнения коробов. Блок индикаторов подсказывает, что ожидается сканирование марки, активен индикатор при этом прочие индикаторы не активны. Начните сканировать марки продукции, добавляя их в рабочую зону.



При сканировании каждой марки контролируется была ли сканирована марка ранее. Если марка сканировалась в эту же рабочую зону чуть ранее и Вы пытаетесь просканировать её повторно, возможно это ошибочное сканирование или Вам нужно убрать эту марку из рабочей зоны. Приложение запрашивает повторное сканирование для подтверждения удаления марки из рабочей зоны.



Если марку действительно нужно убрать, сканируйте её повторно. Если это была ошибка, просто нажмите НАЗАД на экране или на аппаратной клавиатуре ТСД.

Если Вам по какой-то причине удалось сканировать ранее упакованную в другой короб марку, Вы увидите такое предупреждение:



Вероятнее всего Вы ошиблись ранее, при упаковке короба указанного в сообщении. Отложите бутылку с этой маркой в сторону, после заполнения и закрытия текущего короба Вам нужно найти проблемный короб, распаковать его и проверить содержимое - ошибка скорее всего там.

При наполнении рабочей зоны марками в количестве указанном в свойствах продукции

автоматически будет запущена активность упаковки. ТСД при это выбириует. Если в свойствах продукции не указано номинальное количество в упаковке или Вам нужно закрыть не полный короб нажмите в правой нижней части экрана кнопку 



Сканируйте штрихкод короба, в который была собрана продукция, тем самым Вы подтвердите упаковку набранной продукции в этот короб и сможете приступить к наполнению следующего короба или палетированию.

Существует возможность печати штрихкодовых этикеток для коробов на мобильном принтере. Если Вы выполняете задание с таким принтером, у Вас в активности упаковки будет доступен список зарезервированных под Вас номеров коробов, он подсвечен голубым фоном. Нажмите на любой номер из списка и он будет отпечатан на этикетке. Наклейте полученную этикетку на короб и сканируйте её.

Палетирование

Когда после очередной упаковки рабочая зона очищается в блоке индикаторов активируется индикатор  указывая на то, что в задании уже есть упакованные короба и можно приступить к формированию из них палет. Этот индикатор погаснет, если Вы начнете наполнять рабочую зону марками и снова активируется после упаковки или очистки рабочей зоны.

Начните сканировать короба и складывать их на поддон палеты.



При сканировании каждого короба контролируется был ли сканирован он ранее. Если короб сканировался в эту же рабочую зону чуть ранее и Вы пытаетесь просканировать его повторно, возможно это ошибочное сканирование или Вам нужно убрать этот короб из рабочей зоны. Приложение запрашивает повторное сканирование для подтверждения удаления короба из рабочей зоны аналогично тому как это происходит при повторном сканировании марки.

Если Вы сразу складывали все собранные короба на поддон, сканировать не обязательно. Просто нажмите на активный индикатор  в блоке индикаторов или воспользуйтесь меню «Заполнить готовыми коробами» - в рабочую зону будут добавлены все ранее упакованные короба, которые Вы складывали на поддон.

Будьте внимательны, такой способ заполнения рабочей зоны можно использовать только если все упакованные короба складывались на поддон

Для закрытия палеты нажмите справа внизу экрана кнопку 

Стартует активность упаковки, на блоке индикаторов будет активен только индикатор , все прочие индикаторы будут не активны. ТСД ожидает сканирования штрихкода с паковочного листа палеты.



Существует возможность печати штрихкодовых этикеток для палет на мобильном принтере. Если Вы выполняете задание с таким принтером, у Вас в активности упаковки будет доступен список зарезервированных под Вас номеров палет, он подсвечивается розовым фоном. Нажмите на любой номер из списка и он будет отпечатан на этикетке. Наклейте полученную этикетку на палету и сканируйте её.

From:
<https://wiki.lineris.ru/> - ЛИНЕРИС



Permanent link:
<https://wiki.lineris.ru/egais3terminal/job/agregation?rev=1538838039>

Last update: 2018/10/06 15:00